音声テンプレート　Ａ１（アルファベット１文字読み ＋ 設備系）【仕様】Ver2112-1

～ 設備アラートメール向けのテンプレートです、設備で使われる単語を登録しています ～

仕様	1　下記「特殊登録文字」は固定音声で読み上げる。 2　それ以外の半角英字はすべてアルファベット１文字読みする。 3　全角数値は、一部バラ読みする。（詳細は下部）
注意事項	・このテンプレートは、" 英字中心のメール " には使わないでください。 すべての英字をアルファベット１文字読みをしますので、メールの文書の意味がわからなくなります。 ・"特殊登録文字"は、設備用としてメルコルが必要と判断した場合は、案内なく追加・変更されます。 ・音声テンプレートをONにすると、漢字の読み方が変わる場合がございます。

テンプレートでどう変わる？（Ａ１の場合）

（メール文例）　異常No：KAZ_1

標準読み上げ	イジョウ	ノー	カズ	アンダーバー　イチ
音声テンプレート（Ａ１適用時）例	イジョウ	ナンバー	ケー エー ゼット	アンダーバー　イチ

対応想定メール

日本語中心のアラートメール

設備で障害が発生しました。
場所：Ｆ棟　１Ｆ
機器：AHU１号機
エラー：HEPA_1001
エラーNo：ZB85-46
-5℃を計測しました。
日時：2021-11-2 16:35:45

英語中心のアラートメール

下記障害を検知しました。
Location: Building F, 1st floor
Equipment: AHU Unit 1
Error: HEPA_1001
Error No: ZB85-46
Measured value: -5 degrees
Date: 11/2/2021 16:35:45

「メルコル」ではＡＩによる自動判断を行っている為、文書の書き方次第では読み方が変わる場合がございます。本内容はあくまで参考となります。

		単語（例）	メルコル（標準読み上げ）	音声テンプレート　適用後 赤字：標準と違う部分	標準との差
1	特殊登録文字	（半角）-	ハイフンまたは、マイナス、タイ、読まない	ハイフン、マイナス、タイ、読まない	固定音声で読み上げます
2		（全角）－	ハイフン、タイ、読まない	ハイフン、タイ、読まない	
3		（全角）ー	例:うーば(伸ばす)　単体では読まない ※注意　このーはハイフンではありません。	例:うーば(伸ばす)　単体では読まない ※注意　このーはハイフンではありません。	
4		No.	ナンバー	ナンバー	
5		No	ノー	ナンバー	
6		Status	ステータス	ステータス	
7		status	ステータス	ステータス	
8		Code	コード	コード	
9		code	コード	コード	
10		Password	パスワード	パスワード	
11		password	パスワード	パスワード	
12		Job	ジョブ	ジョブ	
13		job	ジョブ	ジョブ	
14		Error	エラー	エラー	
15		error	エラー	エラー	
16		Alarm	アラーム	アラーム	
17		alarm	アラーム	アラーム	
18		Normal	ノーマル	ノーマル	
19		normal	ノーマル	ノーマル	
20		Online	オンライン	オンライン	
21		online	オンライン	オンライン	
22		Offline	オフライン	オフライン	
23		offline	オフライン	オフライン	
24		Message	メッセージ	メッセージ	
25		message	メッセージ	メッセージ	
26		HEPA	ヘパ	ヘパ	
27		棟	ムネ･トウ	トウ	
	上記以外の半角英字（サンプル）	AHU	アフ	エーエッチユー	すべてアルファベット１文字読み ※Ｆは階（カイ）と読む場合あり ※全角英字は１文字読みしません
		EF	イーエフ	イーエフ	
		HH	エイチエイチ	エイチエイチ	
		DA	ディーエー	ディーエー	
		CIP	シーアイピー	シーアイピー	
		INV	アイエンベイ　※ネイティブな読み方をする	アイエヌブイ ※ネイティブじゃない	
		AC	エーシー	エーシー	
		1F	イッカイ	イッカイ　※イチエフと読む場合があります。	
		O2	オーニ	オーニ	
		N2	エヌニ	エヌニ	
		CO2	シーオーツー	シーオーツー　※シーオーニと読む場合があります。	
	数値（半角）	123	ヒャクニジューサン	ヒャクニジューサン	標準と同じです。読み上げ仕様は以下です。 ・半角３文字以内の数値は通常の数値読み ・４桁以上はバラ読みする ・３桁区切りの，が入っていれば数値読み ・先頭に0がつくとバラ読みする
		1234	イチニーサンヨン	イチニーサンヨン	
		1,234	センニヒャクサンジュウヨン	センニヒャクサンジュウヨン	
		012	ゼロイチニー	ゼロイチニー	
	数値（全角）	１２３	ヒャクニジューサン	ヒャクニジューサン	標準と少し違います。読み上げ仕様は以下です。 ・全角３文字以内の数値は通常の数値読み ・４桁以上はバラ読みする ・３桁区切りの，が入っていてもバラ読みする ・先頭に0がつくとバラ読みする
		１２３４	イチニーサンヨン	イチニーサンヨン	
		１，２３４	センニヒャクサンジュウヨン	イチニーサンヨン	
		０１２	ゼロイチニー	ゼロイチニー	
	記号	/	読まない　または　ガツ　または　スラッシュ	読まない　または　ガツ　または　スラッシュ	標準と同じです
		、	読まない	読まない	標準と同じです
		_	アンダーバー	アンダーバー	標準と同じです
	日付	2021/10/26	ニセンイジュウイチネンジュウガツニジュウロク	ニセンイジュウイチネンジュウガツニジュウロク	標準と同じです
		2021/10	ニセンニジュウイチ　スラシュ　ジュー	ニセンニジュウイチ　スラシュ　ジュー	標準と同じです
		2021-10-26	ニセンイジュウイチネンジュウガツニジュウロク	ニセンイジュウイチネンジュウガツニジュウロク	※-タイプの日付形式は、前後の数値で自動判断され日付読みする場合としない場合があります。
		10-26	イチゼロハイフンニジュウロク	ニーゼロニーイチハイフンジューハイフンニジューロク イチゼロハイフンニジュウロク	10-26は日付読みしない（バラ数値読み）
	通常日本語文書	※標準読み		※標準読み ・漢字の読み方が変わる場合がございます。 ・実際のメールでテスト、ご確認ください。	